

Liaison LDAP

Comment lier GLPI à un Active Directory Microsoft

- [Sommaire :](#)
- [a\) configuration :](#)
- [b\) Test](#)

Sommaire :

1 -Liaison LDAP :


a) Configuration

b) Test

a) configuration :

a) configuration :

Aller dans Configuration>Authentification Puis Annuaire LDAP :



Une fois sur la page faite Ajouté :



Sur cette page dans un premier cliquer sur Active Directory cela permet de mettre automatiquement des règles :

Nouvel élément - Annuaire LDAP

Active Directory / OpenLDAP / Valeurs par défaut

image not found or type unknown

Préconfiguration

Nom

Serveur par défaut Non Actif Non

Serveur Port (par défaut 389) 389

Filtre de connexion (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN

Utiliser bind i Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

Champ de l'identifiant samaccountname Commentaires

Champ de synchronisation i objectguid

+ Ajouter

Puis rentré les informations suivantes :

Nom Nom du serveur WIN-SRV-THIB Dernière modification 2023-10-30 11:43

Serveur par défaut Oui Vous le définissez par défaut Actif Oui Vous l'activé

Serveur Vous mettais l'ip du serveur ou son nom s'il est enregistré dans une zone DNS 10.0.50.102 Port (par défaut 389) 389

Filtre de connexion (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN Dans le cas présent on donne l'Unité D'organisation principal s'il y a puis le nom de domaine en morceau OU=Criee,DC=criee,DC=Poulgoazec

Utiliser bind i Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes) Administrateur@criee.Poulgoazec Ici mettais un compte qui a le droit de lire l'annuaire de l'AD. Vous pouvez utiliser Administrateur ou vous pouvez crée un compte

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes) Effacer Puis mettais son mot de passe

Champ de l'identifiant samaccountname Commentaires


Champ de synchronisation i objectguid

Supprimer définitivement Sauvegarder

b) Test

b) Test

Vous pouvez tester si la connexion à l'AD s'effectue bien :



Puis déconnecté vous de GLPI. Arrivé sur la page de connexion vous pouvez voir que ce n'est plus « base interne GLPI » proposé en premier mais « WIN-SRV-THIB ». Vous laissez et connecté vous avec un compte activé et présent dans l'AD

Connexion à votre compte

Identifiant

acheteur

Mot de passe

••••••••


Source de connexion

WIN-SRV-THIB ▲

Base interne GLPI

WIN-SRV-THIB

Se connecter



Et donc si vous allez dans Administration>Utilisateur vous devriez voir l'utilisateur avec le quel vous venez de vous. Dans mon cas c'est acheteur.

